

Adam Józefiak

{
Jak sprawnie pracować z plikami i folderami?
Jak poprawnie instalować i usuwać programy?
Jak skonfigurować bezpieczne połączenie z Internetem?

Recepta
na problemy
z nowym
systemem!



PIERWSZA POMOC

Windows 7

Hellon 

» Idź do

- Spis treści
- Przykładowy rozdział

» Katalog książek

- Katalog online
- Zamów drukowany katalog

» Twój koszyk

- Dodaj do koszyka

» Cennik i informacje

- Zamów informacje o nowościach
- Zamów cennik

» Czytelnia

- Fragmenty książek online

» Kontakt

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
© Helion 1991–2010

Windows 7 PL. Pierwsza pomoc

Autor: [Adam Józefiak](#)
ISBN: 978-83-246-2682-3
Format: A5, stron: 112



- Jak sprawnie pracować z plikami i folderami?
- Jak poprawnie instalować i usuwać programy?
- Jak skonfigurować bezpieczne połączenie z Internetem?

Głodny technologicznych nowinek uległeś pokusie... i wyrzucając stary, sprawdzony Windows XP, z radością zainstalowałeś zachwalaną przez wszystkich „siódemkę”? I słusznie! To naprawdę udoskonalony, funkcjonalny system! Problem w tym, że zaledwie w 10% przypomina swoje poprzednie wersje. W związku z tym zamiast po instalacji od razu intuicyjnie poruszać się po interfejsie, błędzisz po omacku, a zapewne im dalej brniesz, tym więcej nasuwa Ci się pytań i wątpliwości...

Spokojnie! Znamy remedium na Twoje potrzeby! Dzięki tej książce dostaniesz solidną dawkę wiedzy na temat nowych okien i wyglądu systemu, jego sprawnej konfiguracji oraz dopasowywania pulpitu i menu Start do własnych potrzeb. Dowiesz się, jak pracować z plikami i folderami – tworzyć je, kopiować, zabezpieczać i odszukiwać. Zobaczysz, jak można wykorzystać rozmaite programy wbudowane w system, oraz nauczysz się nagrywać płyty, instalować praktyczne aplikacje czy konfigurować bezpieczne połączenie internetowe. Otrzymasz odpowiedzi na trzydzieści najczęściej pojawiających się pytań początkujących użytkowników nowej wersji Windows. Po takim zastrzyku wiedzy z przyjemnością zaczniesz odkrywać cały potencjał drzemiący w tym systemie!

- Obsługa myszy i klawiatury w Windows 7
- Dopasowywanie pulpitu, paska zadań i menu Start do swoich potrzeb
- Praca z plikami, folderami, ikonami i oknami
- Instalowanie i usuwanie programów
- Porządkowanie plików na dysku
- Konfigurowanie i zabezpieczanie połączenia internetowego
- Nagrywanie plików muzycznych i filmowych oraz zdjęć
- Korzystanie z harmonogramu zadań
- Instalowanie i udostępnianie drukarki
- Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym

Skuteczne panaceum na 30 najczęstszych pytań nowych użytkowników Windows 7!

Spis treści

- Wstęp / 5
- 1. Jak korzystać z myszy w systemie Windows 7? / 7
- 2. Jak korzystać z klawiatury w systemie Windows 7? / 11
- 3. Co to są okna i jak ich używać? / 14
- 4. Jak zmienić wygląd ikon na pulpicie? / 18
- 5. Do czego służy pasek zadań i menu Start? / 23
- 6. Jak dodawać na pulpicie gadżety? / 26
- 7. Jak oczyścić pulpit z niepotrzebnych plików? / 29
- 8. Jak zmienić rozdzielczość ekranu? / 33
- 9. Jak zmienić wygląd pulpitu? / 36
- 10. Jak modyfikować pasek zadań? / 40
- 11. Jak przypisać powiadomienia dźwiękowe? / 43
- 12. Jak zmienić datę i godzinę? / 46
- 13. Jak zmienić widok menu Start na klasyczny? / 50
- 14. Jak odszukać zagubiony plik lub folder? / 52
- 15. Jak utworzyć własny plik lub folder? / 55
- 16. Jak udostępnić folder innym użytkownikom w sieci? / 58
- 17. Jak zabezpieczyć folder przed nieuprawnionymi osobami? / 62
- 18. Jak uporządkować pliki na dysku? / 66
- 19. Jak aktywować system Windows 7? / 68
- 20. Jak zainstalować lub usunąć program? / 70
- 21. Jak uruchomić i zamknąć program? / 76
- 22. Jak nagrać płytę z ulubionymi zdjęciami oraz muzyką? / 80
- 23. Jak korzystać z harmonogramu zadań? / 84
- 24. Jak korzystać z przypomnienia w postaci „żółtych karteczek”? / 88
- 25. Jak skonfigurować połączenie z internetem? / 90




26. Jak przetransferować dane i ustawienia z innego komputera? / 93
27. Jak pobrać z internetu program antywirusowy
i jak go zainstalować? / 99
28. Jak udostępnić drukarkę w sieci
i zainstalować już udostępnioną? / 103
29. Jak rozwiązywać problemy z połączeniem sieciowym? / 106
30. Jak poprawnie zamykać system? / 108



19. Jak aktywować system Windows 7?

Po dokonaniu zakupu systemu Windows 7 i zainstalowaniu go masz 30 dni na dokonanie jego aktywacji. Aktywację można przeprowadzić telefonicznie lub bardziej wygodnie przez internet.


Aktywacja polega na podaniu klucza produktu i połączeniu się z serwerem firmy Microsoft. Po weryfikacji produkt zostanie aktywowany i będzie go można używać przez nieokreślony czas.




Rysunek 19.1. Z menu podręcznego wybierz pozycję Właściwości, aby przejść do okna System

Aby dokonać aktywacji systemu Windows 7:


1. Kliknij ikonę menu Start.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję *Komputer* i z menu podręcznego wybierz *Właściwości* (rysunek 19.1).
3. W oknie *System* kliknij pozycję *Liczba dni do wykonania aktywacji...* (rysunek 19.2).



Rysunek 19.2. Okno System



Rysunek 19.3. Kliknij pozycję Aktywuj produkt Windows teraz w trybie online



Rysunek 19.4. Klucz produktu powinien znajdować się na otrzymanym pudełku z programem Windows 7 lub powinien być naklejony na obudowie komputera

4. Pojawi się okno *Aktywacja produktu Windows* (rysunek 19.3). Kliknij pozycję *Aktywuj produkt Windows teraz w trybie online*.

5. W kolejnym oknie wpisz klucz produktu i kliknij przycisk *Dalej* (rysunek 19.4).

Rozpocznie się proces aktywacji. Może to potrwać kilkanaście sekund w zależności od posiadanego połączenia internetowego.

6. Po poprawnym dokonaniu aktywacji pojawi się okno informujące o zakończeniu. Kliknij przycisk *Zamknij*, aby zakończyć proces aktywacji.

Po dokonaniu aktywacji systemu masz pewność, że używana przez Ciebie kopia pochodzi z legalnego źródła, a Ty nie padłeś ofiarą piractwa komputerowego.


Ponadto, dzięki aktywacji systemu, otrzymasz uprawnienia do pobierania ze stron producenta dodatków w postaci programów lub łatek poprawiających bezpieczeństwo systemu.

20. Jak zainstalować lub usunąć program?

Aby zainstalować dowolny program na dysku komputera:

1. Włóż płytę instalacyjną do napędu CD.
2. Po kilku sekundach pojawi się okno *Autoodtworzenie* (rysunek 20.1).
3. Kliknij ikonę *Uruchom: SETUP.EXE*. Instalator rozpocznie działanie, a Ty postępuj dalej według instrukcji na ekranie.

Większość programów przed użyciem musi zostać zainstalowana na dysku komputera. Instalacja to w dużym skrócie proces kopiowania plików na dysk komputera. W większości przypadków instalacja przebiega automatycznie, a rola użytkownika sprowadza się jedynie do wybrania folderu docelowego i zaakceptowania kilku komunikatów.




Rysunek 20.1. Okno Autoodtworzenie

Wskazówka


W zależności od rodzaju oprogramowania proces instalacji będzie przebiegał inaczej. Mogą się pojawić różne komunikaty oraz inna kolejność wykonywania czynności. ▶

Jeśli po włożeniu płyty z programem okno *Autoodtworzenie* się nie pojawi, prawdopodobnie funkcja ta jest wyłączona. Aby ją aktywować:

1. Kliknij menu *Start* i wybierz pozycję *Panel sterowania* (rysunek 20.2).



Rysunek 20.2. Funkcję Autoodtworzenie możesz aktywować z poziomu Panelu sterowania




Rysunek 20.3. Okno Panel sterowania


2. W oknie *Panel sterowania* wybierz pozycję *Sprzęt i dźwięk* (rysunek 20.3).

3. W oknie *Sprzęt i dźwięk* wybierz pozycję *Odtwórz dyski CD lub inne nośniki automatycznie* (rysunek 20.4).

4. Pojawi się okno *Autoodtworzenie*, w którym zaznacz pole wyboru *Użyj autoodtworzenia dla wszystkich nośników i urządzeń* (rysunek 20.5). Kliknij przycisk *Zapisz*, aby zapisać zmiany.



Rysunek 20.4. Okno Sprzęt i dźwięk



Rysunek 20.5. Okno Autoodtworzenie


Wskazówka

Z listy rozwijanej znajdującej się przy każdym wymienionym nośniku możesz wybrać dodatkową czynność do wykonania. Na przykład dla dysku CD audio może to być automatyczne otwarcie płyty w programie Windows Media Player. ▶




Czasami po instalacji programu nie działa on prawidłowo lub pojawiają się nieoczekiwane problemy. Szczególnie zdarza się to w przypadku starszych programów, które działały np. w systemie Windows 98. Warto w takim przypadku uruchomić wadliwy program w specjalnym trybie zwanym *trybem zgodności*.

Tryb zgodności przeprowadzi próbę zasymulowania wcześniejszej wersji systemu Windows i spróbuje otworzyć program w tak przygotowanych warunkach.




Rysunek 20.6. Okno Programy




Rysunek 20.7. Wybierz pozycję Uruchom programy napisane dla starszych wersji systemu Windows

Aby uruchomić kreatora trybu zgodności:


1. W Panelu sterowania kliknij odnośnik *Programy* (rysunek 20.6).
2. Następnie w oknie programu kliknij *Uruchom programy napisane dla starszych wersji systemu Windows* (rysunek 20.7).
3. Pojawi się okno *Zgodność programów* (rysunek 20.8). Kliknij przycisk *Dalej*.




Rysunek 20.8. Okno zgodność programów



Rysunek 20.9. Wyszukiwanie problemów ze zgodnością




Rysunek 20.10. Wybierz z listy program sprawiający problemy ze zgodnością




Rysunek 20.11. Kliknij pozycję Rozwiąż problemy z programem


4. System automatycznie rozpocznie wyszukiwanie problemów ze zgodnością programów (rysunek 20.9).
5. W kolejnym oknie z dostępnej listy wybierz program, który powoduje problemy ze zgodnością (rysunek 20.10). Kliknij *Dalej*.
6. Następnie wybierz pozycję *Rozwiąż problemy z programem* (rysunek 20.11).



Rysunek 20.12. Wybierz problem




Rysunek 20.13. Określ system, w którym program działał prawidłowo




Rysunek 20.14. Testowanie programu

7. W kolejnym kroku kreatora wybierz, jakie problemy sprawia niedziałający program (rysunek 20.12). Możesz zaznaczyć wszystkie pozycje i kliknąć przycisk *Dalej*.
8. Następnie określ, w jakim systemie program działał prawidłowo (rysunek 20.13). Jeśli zapomniałeś, jaki to był system, możesz kliknąć pozycję *Nie wiem*. Kliknij *Dalej*.
9. Po kilku sekundach pojawi się okno *Testuj ustawienia zgodności dla programu* (rysunek 20.14). Kliknij przycisk *Uruchom program*, aby przetestować jego działanie. Następnie kliknij przycisk *Dalej*.



Rysunek 20.15. Ostatni krok kreatora

10. W ostatnim kroku kreatora (rysunek 20.15) kliknij *Tak, zapisz ustawienia dla tego programu*, jeśli program uruchomił się i działa prawidłowo. W przeciwnym wypadku kliknij *Nie, spróbuj ponownie przy użyciu innych ustawień*. Zostaniesz wtedy poproszony o zmianę parametrów i będziesz mógł powtórzyć testowanie programu.




Rysunek 20.16. W oknie Panel sterowania wybierz odnośnik *Odinstaluj program*

Aby usunąć zainstalowany wcześniej program:

1. Przejdź do okna *Panel sterowania* i wybierz odnośnik *Odinstaluj program* (rysunek 20.16).

2. Pojawi się okno *Odinstaluj lub zmień program* (rysunek 20.17). Wybierz z listy program, który chcesz odinstalować, następnie kliknij ikonę *Odinstaluj/Zmień*.

3. Kreator rozpocznie proces odinstalowania.



Rysunek 20.17. Okno *Odinstaluj lub zmień program*



PIERWSZA POMOC

Windows 7

Głodny technologicznych nowinek uległeś pokusie... i wyrzucając stary, sprawdzony Windows XP, z radością zainstalowałeś zachwalaną przez wszystkich „siódemkę”? I słusznie! To naprawdę udoskonalony, funkcjonalny system! Problem w tym, że zaledwie w 10% przypomina swoje poprzednie wersje. W związku z tym zamiast po instalacji od razu intuicyjnie poruszać się po interfejsie, błądzisz po omacku, a zapewne im dalej bmniesz, tym więcej nasuwa Ci się pytań i wątpliwości...

Spokojnie! Znamy remedium na Twoje problemy! Dzięki tej książce dostaniesz solidną dawkę wiedzy na temat nowych okien i wyglądu systemu, jego sprawnej konfiguracji oraz dopasowywania pulpitu i menu Start do własnych potrzeb. Dowiesz się, jak pracować z plikami i folderami — tworzyć je, kopiować, zabezpieczać i odszukiwać. Zobaczysz, jak można wykorzystać rozmaite programy wbudowane w system, oraz nauczysz się nagrywać płyty, instalować praktyczne aplikacje czy konfigurować bezpieczne połączenie internetowe. Otrzymasz odpowiedzi na trzydziści najczęściej pojawiających się pytań początkujących użytkowników nowej wersji Windowsa. Po takim zastrzyku wiedzy z przyjemnością zaczniesz odkrywać cały potencjał drzemiący w tym systemie!

- Obsługa myszy i klawiatury w Windows 7
- Dopasowywanie pulpitu, paska zadań i menu Start do swoich potrzeb
- Praca z plikami, folderami, ikonami i oknami
- Instalowanie i usuwanie programów
- Porządkowanie plików na dysku
- Konfigurowanie i zabezpieczanie połączenia internetowego
- Nagrywanie plików muzycznych i filmowych oraz zdjęć
- Korzystanie z harmonogramu zadań
- Instalowanie i udostępnianie drukarki
- Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym

Skuteczne panaceum na 30 najczęstszych pytań nowych użytkowników Windows 7!

W katalogowy: 5519



Księgarnia internetowa:
<http://helion.pl>



Zamówienia telefoniczne:
0 801 339900



0 601 339900



Helion

Sprawdź najnowsze promocje:
<http://helion.promocje>
Książki najchętniej czytane:
<http://helion.najpopularniejsze>
Zamów informacje o nowościach:
<http://helion.nowosci>

Helion Sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 1c, 44-100 Gliwice
tel.: 32 230 94 63
e-mail: helion@helion.pl
<http://helion.pl>

helion.pl
księgarnia
internetowa

Cena: 16,90 zł

ISBN 978-83-246-2682-3



9 788324 626823

informatyka w najlepszym wydaniu